



Procedura Configurazione Servizio Fax2Mail ZAL Active



La soluzione Fax2Mail Active di ZAL, in seguito chiamato Fax2Mail, è un servizio che permette di inviare e ricevere fax via email, attraverso l'associazione di un indirizzo di posta elettronica e un numero di fax.

Il servizio prevede la creazione di un account di posta associato al numero di fax, del tipo:

faxnumerofax@fax.activenetwork.it

La casella avrà dimensione di 1 Gb e consentirà l'invio e la ricezione di file che sono il fax da inviare o ricevere. Per ogni invio e/o ricezione, il cliente riceverà una mail di notifica.

Per prima cosa dovete configurare l'account con autenticazione sul vostro client di posta, per es. Outlook, utilizzando come credenziali: username e password.

Per esempio:

- Username: fax0761176911@fax.activenetwork.it

- Password: lamiapassword

Come nome server inserite un nome descrittivo : fax.activenetwork.it

In caso di account POP3:



Aggiunta nuovo account

Impostazioni posta elettronica Internet
Tutte le seguenti impostazioni sono necessarie per il funzionamento dell'account di posta elettronica.

Informazioni utente
Nome: FAX
Indirizzo posta elettronica:

Informazioni server
Tipo account: POP3
Server posta in arrivo: pop.fax.activenetwork.it
Server posta in uscita (SMTP): smtp.fax.activenetwork.it

Informazioni accesso
Nome utente: fax0761176911@fax.activenetwork.it
Password: *****
☒ Memorizza password
☐ Richiedi accesso con autenticazione password di protezione (SPA)

Prova impostazioni account
Dopo aver immesso le informazioni richieste, è consigliabile provare l'account scegliendo il pulsante in basso. È necessaria la connessione di rete.
Prova impostazioni account ...
☒ Prova impostazioni account facendo clic su Avanti

Recapita nuovi messaggi in:
☒ Nuovo file di dati di Outlook
☐ File di dati di Outlook esistente
Sfoglia

Altre impostazioni ...

< Indietro Avanti > Annulla

In caso di account IMAP:

Aggiunta nuovo account

Impostazioni posta elettronica Internet
Tutte le seguenti impostazioni sono necessarie per il funzionamento dell'account di posta elettronica.

Informazioni utente
Nome: FAX
Indirizzo posta elettronica:

Informazioni server
Tipo account: IMAP
Server posta in arrivo: imap.fax.activenetwork.it
Server posta in uscita (SMTP): smtp.fax.activenetwork.it

Informazioni accesso
Nome utente: fax0761176911@fax.activenetwork.it
Password: *****
☒ Memorizza password
☐ Richiedi accesso con autenticazione password di protezione (SPA)

Prova impostazioni account
Dopo aver immesso le informazioni richieste, è consigliabile provare l'account scegliendo il pulsante in basso. È necessaria la connessione di rete.
Prova impostazioni account ...
☒ Prova impostazioni account facendo clic su Avanti

Recapita nuovi messaggi in:
☒ Nuovo file di dati di Outlook
☐ File di dati di Outlook esistente
Sfoglia


Altre impostazioni ...

< Indietro Avanti > Annulla


Per entrambe le tipologie di account cliccate su "Altre impostazioni..." in modo da settare correttamente la spedizione autenticata.



Accedete alla finestra "Server della posta in uscita" e selezionate "Il server della posta in uscita (SMTP) richiede l'autenticazione":




POP3: selezionate "Il server richiede una connessione crittografata (SSL)" e selezionate nei menù a tendina "TLS"





IMAP: e selezionate nei menù a tendina "TLS":



Confermate con "OK". A questo punto il servizio è configurato e attivo. (in caso di problemi di invio con la porta 25 è possibile anche impostare la 465)